Android WiFi 调试说明(简单版)

- 一、WIFI调试和USB数据线调试的优缺点对比
- 二、WIFI调试的前提条件:
 - 1、手机连接的wifi后,手机IP和电脑的必须在同一局域网内。
 - 2、手机要开启USB调试和"仅充电"模式下允许ADB调试
- 三、Windows电脑端配置adb命令环境
 - <u>1.adb工具可以使用HBuilderX目录下的工具,如下:</u>
 - 。 2、如果不想用HBuilderX的adb工具,也可以使用文件夹下这个的
 - 。 3、添加adb路径到系统环境
 - 。 4、测试是否成功配置了adb环境
- 四、使用adb连接手机
 - o 1、使用USB数据线连接电脑
 - 。 2、打开"1.连接过的手机IP.txt"文本,将手机的IP写到这里
 - 。 3、运行"2.打开调试端口并连接手机.bat"脚本,连接成功后拔掉USB数据线
 - 。 4、连接成功后就能调试手机了
- 五、使用其他功能
 - · 1、断开手机连接(断开后就不能使用WIFi调试了)
 - 。 2、安装apk到手机中
 - 。 3、截取手机屏幕,保存图片到电脑
 - 。 4、其他功能
- 六、思维扩展

一、WIFI调试和USB数据线调试的优缺点对比

USB数据线调试:

- 不方便, 需要数据线一直连接电脑, 数据线接触不良就会断开
- 传输速度快,安装运行app快,不占用网络资源
- 能边充电边调试, 但是充电不快

WIFI调试:

• 方便,连接手机后,只要手机还连接着WIFI和电脑一个局域网内,在WIFI覆盖的范围走到哪都可以。不需要用线连着手机,操作手机也方便

- 传输速度比USB慢, 取决于网络环境, 占用网络资源
- 如果不充电则耗电比较快,如果使用充电器充电,则充电速度比USB数据线充电快,所以想调试手机,又想充电快点,就用充电器给手机充电然后使用WIFI调试。

二、WIFI调试的前提条件:

- 1、手机连接的wifi后,手机IP和电脑的必须在同一局域网内。
- (1) 查看手机IP

一般点击连接的WIFi, 在详情里面能看到如:



或者在关于手机的状态里, 也能看到如

预览 - 二 × 15:09 • ① 零 [28 5%] 5%] 15% 100 4

← 关于手机

← 天士手机	
运行内存 8 GB	*
问题反馈	>
用户体验改进计划	>
法律信息	>
版本号	MyOS12.0.27_A2022
IMEI 1	867993050381845 >
IMEI 2	867993050391844 >
处理器	高通骁龙™ 888 5G移动平台 八核 最高 2.84GHz
手机存储	总容量 256 GB 可用空间 81.85 GB
屏幕信息	2400*1080
SIM 卡状态	>
状态	>
认证信息	>
$\leftarrow \ \rightarrow$	□ <u></u> →





2、手机要开启USB调试和"仅充电"模式下允许ADB调试




如果手机设置选项"没有开发者选项",一般是点到关于手机页面然后连续点击"版本号"栏5次就会出现了。

三、Windows电脑端配置adb命令环境


连接和调试手机一般是通过adb工具的,为了使用方便,需要配置下adb环境

1.adb工具可以使用HBuilderX目录下的工具,如下:


(1) 打开HBuilderX软件根目录下的路径: plugins\launcher\tools\adbs



(2) 复制该目录的路径




2、如果不想用HBuilderX的adb工具,也可以使用文件夹下这个的



3、添加adb路径到系统环境

(1) 运行"添加系统环境变量Path.bat"命令脚本窗口,提示需要管理员授权,点允许。(以后如果有需要添加系统环境变量的软件,可以用这个脚本,比如配置java、node等)



(2) 打开命令窗口后,脚本会自动备份系统环境变量,在"请输入要添加的系统环境变量Path中的路径" 粘贴上面步骤复制的adb工具路径,然后按Enter



如果弹出安全软件的拦截,请按允许。



然后添加环境变量成功

■ 选择管理员:添加系统环境变量Path

注意:设置环境变量可能会被安全软件拦截,请按允许!

正在备份当前系统环境变量Path到 "path环境变量备份_设置前.txt"文件中: %INTEL_DEV_REDIST%redist\intel64\comp E%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\Syst werShell\v1.0\;%SYSTEMROOT%\System32\OpenSSH\;G:\Android\Androidsdk\sdk\platform-tools;C:\Program Files\Gi am Files (x86)\cwRsync\bin;G:\Android\Androidsdk\sdk\platform-tools;%MAVEN_HOME%\bin\;C:\Program Files\nod 微信小程序开发工具\微信web开发者工具\dl1;G:\soft\TortoiseGit\bin;;

请输入要添加的系统环境变量Path中的路径: G:\soft\HBuilderX. 3. 6. 14\HBuilderX\plugins\launcher\tools\adbs 正在设置Path环境变量,软件可能会拦截,请按允许...

设置Path环境变量结束

请按任意键继续. . . _

4、测试是否成功配置了adb环境

运行"测试是否成功配置了adb环境"命令脚本窗口

2.打开调试端口并连接手机.bat 2023/2/8 12:02 Windows 批处理 2 3.断开手机连接.cmd 2023/1/17 10:56 Windows 命令脚本 1 4.打开手机调试端口.cmd 2023/2/6 11:56 Windows 命令脚本 1 5.连接手机调试.cmd 2023/2/8 12:03 Windows 命令脚本 1 2023/2/8 12:03 Windows 命令脚本 1 2023/2/6 15:19 WPS PDF 文档 136 2023/2/6 15:19 WPS PDF 文档 136 2023/2/7 9:02 WPS PDF 文档 1,713 20 Android WiFi 调试说明(简单版).pdf 2023/2/7 9:02 WPS PDF 文档 1,647 安装app.cmd 2023/2/6 13:38 Windows 命令脚本 1 2023/2/6 13:38 Windows 命令脚本 1 2023/2/6 13:38 Windows 命令脚本 1 2023/2/6 14:58 Windows 命令脚本 1 2023/2/6 14:58 Windows 命令脚本 1 2023/1/17 11:34 Windows 命令脚本 1	名称	修改日期	类型	大小
② 2.打开调试端口并连接手机.bat 2023/2/8 12:02 Windows 批处理 2 ③ 3.断开手机连接.cmd 2023/1/17 10:56 Windows 命令脚本 1 ⑤ 4.打开手机调试端口.cmd 2023/2/6 11:56 Windows 命令脚本 1 ⑥ 5.连接手机调试.cmd 2023/2/8 12:03 Windows 命令脚本 1 ⑥ 5.连接手机调试.cmd 2023/2/8 12:03 Windows 命令脚本 1 ⑥ Android adb 常用命令.pdf 2023/2/6 15:19 WPS PDF 文档 136 ⑥ Android WiFi 调试说明(简单版).pdf 2023/2/7 9:02 WPS PDF 文档 1,713 ⑥ Android WiFi 调试说明(命令版).pdf 2023/2/7 9:03 WPS PDF 文档 1,647 ⑥ 安装app.cmd 2023/2/6 13:38 Windows 命令脚本 1 ⑥ 测试是否成功配置了adb环境.cmd 2023/2/6 14:58 Windows 命令脚本 1 ⑥ 截图.cmd 2023/1/17 11:34 Windows 命令脚本 1	📙 adb	2023/1/6 14:07	文件夹	
③ 3.断开手机连接.cmd 2023/1/17 10:56 Windows 命令脚本 1 ⑤ 4.打开手机调试端口.cmd 2023/2/6 11:56 Windows 命令脚本 1 ⑥ 5.连接手机调试.cmd 2023/2/8 12:03 Windows 命令脚本 1 ② Android adb 常用命令.pdf 2023/2/6 15:19 WPS PDF 文档 136 ② Android WiFi 调试说明(简单版).pdf 2023/2/7 9:02 WPS PDF 文档 1,713 ② Android WiFi 调试说明(命令版).pdf 2023/2/7 9:03 WPS PDF 文档 1,647 ⑥ 安装app.cmd 2023/2/6 13:38 Windows 命令脚本 1 ◎ 测试是否成功配置了adb环境.cmd 2023/2/6 14:58 Windows 命令脚本 1 ◎ 截图.cmd 2023/1/17 11:34 Windows 命令脚本 1	1.连接过的手机IP.txt	2023/2/8 12:02	文本文档	1 KB
● 4.打开手机调试端口.cmd 2023/2/6 11:56 Windows 命令脚本 1	◎ 2.打开调试端口并连接手机.bat	2023/2/8 12:02	Windows 批处理	2 KB
□ 5.连接手机调试.cmd 2023/2/8 12:03 Windows 命令脚本 1 □ Android adb 常用命令.pdf 2023/2/6 15:19 WPS PDF 文档 136 □ Android WiFi 调试说明(简单版).pdf 2023/2/7 9:02 WPS PDF 文档 1,713 □ Android WiFi 调试说明(命令版).pdf 2023/2/7 9:03 WPS PDF 文档 1,647 □ 安装app.cmd 2023/2/6 13:38 Windows 命令脚本 1 □ 测试是否成功配置了adb环境.cmd 2023/2/6 14:58 Windows 命令脚本 1 □ 截图.cmd 2023/1/17 11:34 Windows 命令脚本 1	◎ 3.断开手机连接.cmd	2023/1/17 10:56	Windows 命令脚本	1 KB
□ Android adb 常用命令.pdf 2023/2/6 15:19 WPS PDF 文档 136 □ Android WiFi 调试说明(简单版).pdf 2023/2/7 9:02 WPS PDF 文档 1,713 □ Android WiFi 调试说明(命令版).pdf 2023/2/7 9:03 WPS PDF 文档 1,647 □ 安装app.cmd 2023/2/6 13:38 Windows 命令脚本 1 □ 测试是否成功配置了adb环境.cmd 2023/2/6 14:58 Windows 命令脚本 1 □ 截图.cmd 2023/1/17 11:34 Windows 命令脚本 1	◎ 4.打开手机调试端口.cmd	2023/2/6 11:56	Windows 命令脚本	1 KB
② Android WiFi 调试说明(简单版).pdf 2023/2/7 9:02 WPS PDF 文档 1,713 ② Android WiFi 调试说明(命令版).pdf 2023/2/7 9:03 WPS PDF 文档 1,647 ⑤ 安装app.cmd 2023/2/6 13:38 Windows 命令脚本 1 ⑥ 测试是否成功配置了adb环境.cmd 2023/2/6 14:58 Windows 命令脚本 1 ⑥ 截图.cmd 2023/1/17 11:34 Windows 命令脚本 1	◎ 5.连接手机调试.cmd	2023/2/8 12:03	Windows 命令脚本	1 KB
② Android WiFi 调试说明(命令版).pdf 2023/2/7 9:03 WPS PDF 文档 1,647 ⑤ 安装app.cmd 2023/2/6 13:38 Windows 命令脚本 1 ⑥ 测试是否成功配置了adb环境.cmd 2023/2/6 14:58 Windows 命令脚本 1 ⑥ 截图.cmd 2023/1/17 11:34 Windows 命令脚本 1	Android adb 常用命令.pdf	2023/2/6 15:19	WPS PDF 文档	136 KB
⑤ 安装app.cmd 2023/2/6 13:38 Windows 命令脚本 1 ⑥ 测试是否成功配置了adb环境.cmd 2023/2/6 14:58 Windows 命令脚本 1 ⑥ 截图.cmd 2023/1/17 11:34 Windows 命令脚本 1	Android WiFi 调试说明(简单版).pdf	2023/2/7 9:02	WPS PDF 文档	1,713 KB
◎ 测试是否成功配置了adb环境.cmd② 截图.cmd② 2023/2/6 14:58Windows 命令脚本1Windows 命令脚本1	Android WiFi 调试说明(命令版).pdf	2023/2/7 9:03	WPS PDF 文档	1,647 KB
截图.cmd 2023/1/17 11:34 Windows 命令脚本 1	🖲 安装app.cmd	2023/2/6 13:38	Windows 命令脚本	1 KB
	◎ 测试是否成功配置了adb环境.cmd	2023/2/6 14:58	Windows 命令脚本	1 KB
□ XI-X/XIX-X-R0 (1.1.)	截图.cmd	2023/1/17 11:34	Windows 命令脚本	1 KB
◎ 添加系统环境变量Path.bat 2023/1/30 11:42 Windows 批处埋 3	🚳 添加系统环境变量Path.bat	2023/1/30 11:42	Windows 批处理	3 KB

出现version表示成功

adb测试是否配置adb环境
Android Debug Bridge version 1.0.41
/ersion 33.0.2-8557947
Installed as G:\Android\Androidsdk\sdk\platform-tools\adb.exe
出现版本号表示成功
如果出现 "'adb'不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件",说明配置adb环境失败,需要检查下重新配置adb环境。
青按任意键继续...

如果出现"'adb'不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件",说明配置adb环境失败,需要检查下重新配置adb环境。

四、使用adb连接手机

WIFI调试第一次需要用手机数据线连接到电脑,使用adb命令打开手机的调试端口,之后就可以不用数据线连接,就能使用WIFi调试安装在手机的app了。需要注意,手机重启或者关机重新开机后,手机端的调试端口会被重置关闭掉,要重新用手机数据线连接电脑,重新使用adb命令打开手机调试端口。

1、使用USB数据线连接电脑


(1) 弹出的"USB用途"窗口选择"安装驱动"或者文件传输



(2) USB调试需要打开




2、打开"1.连接过的手机IP.txt"文本,将手机的IP写到这里




名称	修改日期	类型	
adb	2023/1/6 14:07	文件夹	
1.连接过的手机IP.txt	2023/2/8 12:02	文本文档	
2.打开调试端口并连接手机.bat	2023/2/8 12:02	Windows 批处理	
◎ 3.断开手机连接.cmd	2023/1/17 10:56	Windows 命令脚本	
◎ 4.打开手机调试端口.cmd	2023/2/6 11:56	Windows 命令脚本	
◎ 5.连接手机调试.cmd	2023/2/8 12:03	Windows 命令脚本	

3、运行"2.打开调试端口并连接手机.bat"脚本,连接成功后拔掉USB数据线



出现"connected to 10.10.40.161:5555"表示连接手机成功了




注意:


- 1、当成功连接手机后,用WiFi就能连接手机了,不需要再用用USB数据线连接。
- 2、以后连接手机直接运行这个脚本,如果与手机连接断开也需要用这个脚本连接(网络中断、使用断开连接的命令脚本、意外等情况可能会断开连接)。
- 3、如果是手机IP改变了,先重新编辑"1.连接过的手机IP.txt"的IP,再运行此脚本。
- 4、当手机关机/重启,或者几天没有调试过手机,则手机的调试端口会自动关闭,也需要重新运行这个脚本。

4、连接成功后就能调试手机了


(1) 比如在HBuilderX 运行到手机中



运行成功后就能看到app的日志了



(2) 比如在Android Studio查看手机Logcat日志




注意:切断WIFI,就会断开连接,HBuilderX就会看不到日志,如果需要调试网络问题,还是需要使用USB数据线连接手机调试。

五、使用其他功能

1、断开手机连接(断开后就不能使用WIFi调试了)

断开手机连接的情况:有时候由于网络或者手机连接的错误,导致看不到日志,或者运行安装不了app等有问题的情况下,需要断开连接再重新连接手机的。

运行"3.断开手机连接.cmd"命令脚本(会断开连接的所有设备)






断开了手机连接后,可使用上面的"2.打开调试端口并连接手机.bat"的脚本重新连接手机

2、安装apk到手机中

运行"安装app.cmd"命令脚本



将apk拖到命令窗口,再按Enter




出现"Success"表示安装成功



如果安装失败,很可能是手机已经安装了这个apk,而且手机安装的这个apk版本比安装的版本高,或者证书签名的原因,或者其他原因,安装失败可以先卸载掉再安装;或者先断开手机连接,重新连接手机再安装。


3、截取手机屏幕,保存图片到电脑

运行"截图.cmd"命令脚本



	^	名称	修改日期	类型	大小
	#	adb	2023/1/6 14:07	文件夹	
		◎ 1.打开手机调试端口.cmd	2023/2/6 11:56	Windows 命令脚本	1 KB
	*	◎ 2.连接手机调试.cmd	2023/1/17 10:56	Windows 命令脚本	1 KB
	オ	path环境变量备份_设置前.txt	2023/2/6 11:12	文本文档	1 KB
	*		2023/2/6 13:38	Windows 命令脚本	1 KB
	オー	⑤ 断开手机连接.cmd	2023/1/17 10:56	Windows 命令脚本	1 KB
	*	■ 截图.cmd	2023/1/17 11:34	Windows 命令脚本	1 KB
	x	◎ 添加系统环境变量Path.bat	2023/1/30 11:42	Windows 批处理	3 KB
	*				
运行					
A213					

就会截取手机屏幕,在当前目录生成"当前截图日期.png"的图片文件。



4、其他功能

上面脚本操作都是使用adb命令的,有兴趣的可以百度下了解下adb名,adb命令很多,例如录屏功能、 查看手机信息等等。

ADB 命令大全

六、思维扩展

1、远程办公app调试问题:当我们远程办公,如果app连接的是公司内网服务器,需要手机和电脑在同一局域网内,要调试app是比较麻烦的;WIFi调试本质上是adb工具使用tcp协议来实现通信的,是否能像花生壳那样,利用内网穿透的代理,将远程的手机,映射到外网?又或者将内网服务器映射到外网等等等